



## Vejledning: Syning over pap



- Print skabelonerne over på A4-karton eller tegn skabelonerne over på mønsterkarton.
- Skriv evt. nr. på de enkelte skabeloner.
- Klip skabelonerne ud.
- Det kan være en fordel at placere skabelonerne på en flamingoplade med nåle, for at holde styr på mønsteret.
- Bemærk: Håndarbejdskurvens mønstre indeholder stofskabeloner med et sømrum på 0,75 cm., disse er til at klippe stoffet ud efter.
- Klip stofskabelonerne ud.



- Lav en "søger" for at udvælge det motiv du vil bruge.
- Læg stofskabelonerne på bagsiden af stoffet og tegn skabelonen op.



- Sørg for at stofstykkerne har samme trådretning, det giver det pæneste resultat, når de syes sammen.

- Stoffet ries fast med almindelig bomuldstråd, da syntetisk tråd kan smelte når du glatter de riede kartondele. Slå en knude for enden af ritråden og den er klar.



- Placer skabelonen på stofstykket hold evt. stoffet fast med papirclips, det kan være en stor hjælp.

- Start med at ri, således at du har knuden på retsiden.
- Fold sømmene ind og fjerne evt. papirclips efterhånden som der syes.
- Ved rining af trekkanter startes fra den rette vinkel, så vil sømme-snipperne vende i hver sin retning og derved ligge pænt under hinanden ved sammensyningen.
- Hæft ikke ende, lad tråden slutte på retsiden, klip tråden så den har en længde på ca. 1 cm.
- Glat de riede kartondele med et strygejern.



- Sy de riede kartondele sammen med bomuldstråd i en passende farve.
- Sy kartondelene sammen med kastesting, kartondelene vender ret mod ret og der syes fra vrangsiden.
- Begynd med at sy 4-8 mm fra det ene hjørne og sy ud til hjørnet. Undgå at ramme kartonen.

- Tjek at hjørnerne på kartondele er helt ud for hinanden.
- Sy derefter tilbage til det modsatte hjørne.



- Sy delene samme i mindre blokke.
- Glat det færdige arbejde med et strygejern.
- Fjern ritråde og pap.
- Arbejdet er nu klar til montering.



- Eksempler på rining af forskellige skabelondele

