


Vejledning: Afsluttende kant (metode 3)



Ved denne afsluttende kant foldes sømrummet på henholdsvis patchwork-forstykket og bagstykket ind og syes sammen med små sting.



Bagstykket er større end forstykket, derved fremkommer en kant, dvs. at bagsidestoffet bliver brugt som kant.

Forslag til bredde af kant:


- Ved syprojekt med en ”tettekant”:
Pladevattet skal være 3 mm større end forstykket hele vejen rundt.
Bagsidestoffet skal være 1,5 cm større end forstykket hele vejen rundt.
- Ved syprojekt med kant på 1 cm:
Pladevattet skal være 1 cm større end forstykket hele vejen rundt.
Bagsidestoffet skal være 3 cm større end forstykket hele vejen rundt.

Eksempel på en brødkurvserviet:

- Når brødkurvserviettens forstykke er syet færdigt fjernes pap.
- Klip/skær et stykke pladevat, så det er 1 cm større end skabelonen/forstykket hele vejen rundt. Sømrummet på forstykket er foldet om på vrangen.



- Klip/skær et stykke stof til bagstykket, så det er 3 cm større end skabelonen/forstykket hele vejen rundt.



- Fold sømrummet ind på forstykket og hæft med knappenåle.
- Læg pladevattet på vrangside af bagstykket og fold sømrummet på bagstykket rundt om pladevattet. Hæft med knappenåle.
- Læg forstykket oven på bagstykket vrang mod vrang med pladevattet imellem.



- Flyt forstykket så kanten bliver lige bred hele vejen rundt.
- Hæft med knappenåle
- Sy med små sting i hånden rundt langs kanten.



- Quilt evt. brødkurvservietten.
- Ved større projekter f.eks. en løber er det en fordel at quilte arbejdet først og lukke kanten til sidst, så kan der korrigeres for små ændringer, hvis arbejdet har strukket sig under quiltningen.