

## Vejledning: Syning af pude med knaphuller (design 1 og 2)

Følgende vejledning viser 2 design til montering af pude, begge lukkes med knapper.



Design 1:  
Pudebetrækket syes med en lukket  
kant.



Design 2:  
Pudebetrækket afsluttes med en  
kant som ved tæpper.



### Eksempel på pude 40 x 40 cm:

Stofforbrug til bagstykke: 45 x 55 cm ved begge design.

#### Design 1:

Pudens forstykke og bagstykke syes sammen ret mod ret.

- Pudens forstykke er klargjort og består af et patchworkstykke, pladevat og et monteringsbagstykke. Forstykket er quiltet efter behag.
- Klip/skær stof til pudens bagstykke, et stykke stof på 45 x 35 cm og et stykke stof på 45 x 20 cm.



- Fold et ombuk på hvert af de to stykker stof på den lange side. Buk først 1 cm om på vrangsidens og dernæst 3 cm. Hæft med knappenåle.
- Sy en stikning langs kanten og pres arbejdet.



- På det største stykke stof syes 2 evt. 3 knappehuller.
- Sy knapper på det mindste stykke stof.
- Knap de to stykker sammen.
- Læg bagstykket og patchworkforstykket ret mod ret.
- Skær bagstykket til så det passer til forstykket.
- Sy en stikning hele vejen rundt.
- Klip evt. lidt af sømrummet væk ved hjørnerne, så er de nemmere at få pæne.
- Vend pudebetrækket og ret hjørnerne til.
- Kom en monteringspude i pudebetrækket.

**Design 2:**

Pudens forstykke og bagstykke syes sammen vrang mod vrang og afsluttes med en kant som ved tæpper. Se syvejledningen afsluttende kant metode 1 eller 2.

- Pudens forstykke er klargjort og består af et patchworkstykke, pladevat og et monteringsbagstykke. Forstykket er quiltet efter behag.
- Klip/skær stof til pudens bagstykke, et stykke stof på 45 x 35 cm og et stykke stof på 45 x 20 cm.
- Fold et ombuk på hvert af de to stykker stof på den lange side. Buk først 1 cm om på vrang siden og dernæst 3 cm. Hæft med knappenåle.
- Sy en stikning langs kanten og pres arbejdet.
- På det største stykke stof syes 2 evt. 3 knappehuller.
- Sy knapper på det mindste stykke stof.
- Knap de to stykker sammen
- Læg bagstykket og patchworkforstykket vrang mod vrang..



- Skær bagstykket til så det passer til forstykket.
- Sy en stikning hele vejen rundt.
- Sy en afsluttende kant på pudebetrækket. Se syvejledningen afsluttende kant metode 1 eller 2.
- Kom en monteringspude i pudebetrækket.